

## Kurumsal Bilgisayar İle TTNET WiFi Otomatik Hizmetine Giriş

Kurumsal bir domaine bağlı çalışan Windows bilgisayarlarda aşağıdaki adımlar takip edilerek TTNET WiFi Otomatik ile bağlanılabilir.

TTNET WiFi isim ve logosunu gördüğünüz kablosuz internet servis noktasında cihazınızın kablosuz internet (Wireless) özelliğini açınız.


### 1. Adım

Bilgisayarın sağ alt köşesindeki ağ ikonuna sağ tıklanır ve Ağ ve Paylaşım merkezi açılır.




### 2. Adım

Açılan sayfada Kablosuz Ağları Yönet(Manage wireless networks) açılır ve Ekle(Add)'ye tıklanır.




### 3. Adım

Manuel Profil Oluşturma(Manually create a network profile) tıklanır.




#### 4. Adım

- İlgili alanlar aşağıdaki şekilde doldurulur.
- Devam edilir (Next).
- Açılan yeni sayfada Bağlantı Ayarlarını Değiştir(Change connection settings) tıklanır.



#### 5. Adım

- Güvenlik(Security)
- Ayarlar (Settings)
- Windows Oturum açma kimlik ve parolamı otomatik kullan (Automatically use my Windows logon name and password (and domain if any)) kutusundaki çek kaldırılır
- Yapılandır(Configure)
- Sunucu Sertifikasını Onayla (Validate Server Certificate) kutusundaki çek kaldırılır.
- Tamam (OK)'a tıklanarak ekranlar kapatılır.



## 6. Adım

- a. Sağ alt köşede kablosuz ağlara tıklanır ve TTNET WiFi Otomatik seçilir.
- b. İlk bağlantıda açılan ekrana TekŞifre girilir ve bağlanılır.

Eğer daha önce başka bir hizmet için TekŞifre oluşturmadıysanız ADSL kullanıcı adı ve şifrenizi bir kez kullanarak oluşturabilir ve TTNET WiFi girişi için de kullanabilirsiniz. TekŞifre ile ilgili daha fazla bilgi için <https://teksifre.ttnet.com.tr> ziyaret ediniz.

